## Die Installationsschritte für SWP 6 nachdem MiKTeX 2.9 installiert wurde

Zuerst startet man die Standard SWP Installation:

Setup	
Install Directory	M
Please specify the directory where Scier	tific WorkPlace will be installed.
Installation Directory C:\Program File	s (x86)\MacKichan
BitRock Installer	
	< Back Next > Cancel

Die Installation von TeX Live muß abgeschaltet werden.

elect Components	$\mathcal{N}$
elect the components you want to in nstall. Click Next when you are ready Scientific WorkPlace TeX Live Network Install Ghostscript component	istall; clear the components you do not want to to continue. Click on a component to get a detailed description
tRock Installer	< Back Next > Cance

Der TeX Home Speicherort muß an den Ort der MikTeX Installation angepasst werden:

TeX Home				M
Scientific WorkPlace point to the TeX you	and Scientific Word n plan to use.	eed a TeX installatio	n. The path bel	ow should
TeX home directory	C:\Program Files (x8	6)\MiKTeX 2.9	6	
itRock Installer				
		< Back	Next >	Cance

Ebenso muß der ort der TeX Installation gesetzt werden:

Setup		-1-1-
TeX Installation Directory		M
This path gives the location of the	existing TeX you plan to use.	
Directory for this TeX Installation	C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9\	
BitRock Installer		
	< Back Next >	Cancel

Die TeX Verzeichnisse werden in das Benutzerverzeichnis umgeleitet (anstelle von "username" den Loginnamen verwenden):

🐓 Setup	and the second second	X
TeX Directories		M
TeX Binaries	:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9\miktex\bin\	6
Local TeX files	C:\Users\username\texmf-local	6
TeXMF Location	C:\Users\username\texmf-local	6
BitRock Installer —		
	Sack Sack	Next > Cancel

Standard BibTeX Einstellung bleibt unverändert:

Standard BibleX	Einstellung bleibt unverändert:	
BibTeX Directory		M
This is where you	put your own BibTeX database files.	
BibTeX Directory	C:\Users\username\Documents\bibtex	6
BitRock Installer —		
	Sack N	Vext > Cancel

Vollenden der Installation:

🐓 Setup		
Ready to Install		M
Setup is now ready to begin	installing Scientific WorkPlace	on your computer.
BitRock Installer		
	< Back	Next > Cancel

Die Installation von SWP 6 erzeugt einen Ordner, zu finden unter C:\**Program Files** (x86)\**MiKTeX 2.9**\texmf-local.

Leider ist das der falsche Ort. Der Ordner **texmf-local** muss nach **C:\Users\benutzername** (benutzername ist wieder der Login name) verschoben werden.

Dem MiKTeX Programm muss nun noch der geänderte Ordner mitgeteilt werden. Aus dem Windows Start Menu starten Sie dazu das MiKTeX Settings Programm:



Nutzen Sie den Reiter "Roots", klicken Sie dort auf den Button "Add" und wählen dann den Ordner aus **C:\Users\benutzername\texmf-local**\ (benutzername durch ihren Windows Anmeldenamen ersetzen.

General Roots Formats	Languages	Packages	
The list of registered root	directories. The	order in the list determines the	
order, in which files are se	earched.		
		Up Down	n
Path		Description	
	Browse for	Folder	
	Select the	root directory to be added:	
		þ 길 miktex	*
_	3	b 🍌 pdftex	
_		poppler	
		psutis	
Show MiKTeX-mainta		p j scripts	(
		p i tex	
Add		b b texmf-local	
		þ 鷆 tpm	
		📗 ttf2pk	-
	•	III	. K
		ОК	Cancel

Anschließend müssen Sie SWP 6 lizenzieren um den PDF Preview nutzen zu können.

Die PDF Datei wird im externen TeX-Works geöffnet.

